


Il est courant de devoir créer une numérotation automatique dans un champ ou rubrique, par exemple pour une clé primaire qui doit être incrémentée automatiquement au fur et à mesure que l'on crée des enregistrements.

Il est courant également d'attribuer à un champ une valeur par défaut, charge à l'utilisateur de la modifier si nécessaire. Cette valeur par défaut est considérée comme la plus courante parmi les données possibles dans ce champ.

Le paramétrage de ces deux valeurs s'effectue dans la Gestion de la base de données.

Menu Fichier → Gérer → Base de données → onglet Rubriques


Dans le menu déroulant des Tables, choisir la TABLE sur laquelle vous souhaitez agir :




.... puis sélectionnez le champ dont vous voulez automatiser la saisie :

Par exemple vous voulez paramétrer l'incrémentation automatique d'un numéro pour une clé primaire ou identifiant, en commençant par le chiffre 1, et en incrémentant de 1 à chaque nouvelle création.

FILEMAKER nomme cette fonctionnalité « **Numéro de série** ». Vérifiez que votre champ est **de type Nombre**. Cochez la case **Numéro de série**, saisissez le numéro de départ (1) et le nombre à incrémenter (1 aussi) :



Il résulte de ces calculs que **FILEMAKER** affiche à tout moment le prochain numéro à créer :



Si vous souhaitez indiquer une **valeur par défaut**, la plus répandue parmi vos données dans ce champ, cochez la fonctionnalité Données, et saisissez la valeur dans la zone prévue à cet effet :

Options de la rubrique "BasisofRecord"

Entrée automatique Validation Autres options Furigana

Entrer automatiquement les données suivantes dans cette rubrique :

☐ Création Date

☐ Modification Date

☐ Numéro de série

Générer : ☒ Lors de la création ☐ Lors de la validation

No de départ 1 incrément 1

☐ Valeur du dernier enregistrement consulté

☒ Données : Spécimen fossile

☐ Résultat de calcul Définir...

☒ Ne pas remplacer la valeur existante de la rubrique (s'il en existe une)

☐ Référence externe Définir...

☐ Entrées auto. non modifiables lors de la saisie

OK Annuler

De même si vous voulez paramétrer une **date de saisie** ou une **date de modification**, c'est la valeur « Date » qui prendra la **date du jour**.

Dans le cadre de la **traçabilité des données**, il est en effet souvent utile de pouvoir retrouver la date de 1^{ère} saisie et la date de dernière modification (de même le nom du premier indexeur et du dernier modificateur). Il est donc fortement recommandé de créer méthodiquement ces champs ou rubriques de gestion chaque fois que vous créez une nouvelle table de données.

Options de la rubrique "_z_IndexingFirstDate"

Entrée automatique Validation Autres options Furigana

Entrer automatiquement les données suivantes dans cette rubrique :

☒ Création Date

☐ Modification Date

☐ Numéro de série

Générer : ☒ Lors de la création ☐ Lors de la validation

No de départ 1 incrément 1

☐ Valeur du dernier enregistrement consulté

☐ Données :

☐ Résultat de calcul Définir...

☒ Ne pas remplacer la valeur existante de la rubrique (s'il en existe une)

☐ Référence externe Définir...

☐ Entrées auto. non modifiables lors de la saisie

OK Annuler

Date de saisie

Options de la rubrique "_z_IndexingLastDate"

Entrée automatique Validation Autres options Furigana

Entrer automatiquement les données suivantes dans cette rubrique :

☐ Création Date

☒ Modification Date

☐ Numéro de série

Générer : ☒ Lors de la création ☐ Lors de la validation

No de départ 1 incrément 1

☐ Valeur du dernier enregistrement consulté

☐ Données :

☐ Résultat de calcul Définir...

☒ Ne pas remplacer la valeur existante de la rubrique (s'il en existe une)

☐ Référence externe Définir...

☐ Entrées auto. non modifiables lors de la saisie

OK Annuler

Date de modification